


Módulo de integração com a transportadora “BusLog (Antiga Metar Logística)”.

Manual para a versão 1 do Magento.

Download & Instalação

Faça o download do módulo via Magento Marketplace ou pelo [site](#). Extraia o pacote do módulo e copie na raiz da instalação do seu Magento. Limpe o cache e realize o logoff e o login novamente no painel administrativo de sua loja. Você verá no menu superior de seu painel o item da integração da Metar Logística.



Habilitar forma de entrega

Para habilitar o cálculo da transportadora em sua loja primeiramente acesse o item “Metar Logística” e em seguida “Configurações”. Você verá os campos de configuração do módulo. Para ativar configure como SIM em “ativar”. Os seguintes campos referem-se a:

- **Título** – O título que será exibido como o título do módulo quando o cliente solicitar o cálculo.
- **Importar csv** – Importar um arquivo CSV com as faixas de CEP disponibilizadas pela transportadora. Um modelo desse CSV está junto com o pacote do módulo para que você consiga ver o modelo para futuros arquivos.
- **Exibir o prazo de entrega?** – Configure se você deseja exibir o prazo em dias para o cliente quando ele solicitar o cálculo.
- **Adicionar dias ao prazo** – Coloque o número de dias para ser adicionado ao prazo informado pela transportadora. Deixe em branco para informar apenas aos valores da tabela da transportadora.
- **Adicione um custo a mais ao valor final da entrega** – Adicionar uma taxa ao valor final da entrega.
- **Mensagem da entrega customizada** – Configure a mensagem que será exibida ao cliente ao solicitar o cálculo da entrega.



Para mais informações por favor acesse [nosso site](#) e entre em contato.

Esta extensão foi desenvolvida por Igor Ludgero Miura. Para mais informações acesse <https://www.igorludgero.com/>.

Ativar	<input type="text" value="Sim"/>	[GLOBAL]
	▲ Ativar o módulo em sua loja.	
Título	<input type="text" value="Metar Logística - Transportadora"/>	[GLOBAL]
	▲ Escreva o título que será exibido no módulo.	
Importar .CSV	<input type="button" value="Escolher arquivo"/> Nenhum arquivo selecionado	[GLOBAL]
	▲ Importe um arquivo CSV com as mais recentes faixas de CEP fornecidas pela transportadora.	
Exibir o prazo de entrega?	<input type="text" value="Sim"/>	[GLOBAL]
	▲ Habilite esta opção para mostrar o prazo estimado fornecido pela transportadora quando o cliente solicitar o cálculo.	

Exibir o prazo de entrega?	<input type="text" value="Sim"/>	[GLOBAL]
	▲ Habilite esta opção para mostrar o prazo estimado fornecido pela transportadora quando o cliente solicitar o cálculo.	
Add Days to the estimated deadline	<input type="text"/>	[GLOBAL]
	▲ Preencha este campo para adicionar mais dias ao prazo de entrega.	
Adicione um custo a mais no valor final da entrega.	<input type="text"/>	[GLOBAL]
	▲ Preencha este campo para adicionar um valor a mais ao valor cobrado pelo frete.	
Mensagem da entrega customizada	<input type="text"/>	[GLOBAL]
	▲ Defina a mensagem que será exibida ao cliente quando solicitar o cálculo da entrega.(ex: Entrega em %s. Prazo de %d dia(s) útil(eis).	

Importar tabela da transportadora

Ao instalar o modulo pela primeira vez ou ao receber a nova tabela com os valores da transportadora é necessário subir a tabela para o Magento para atualizar os valores dos cálculos em sua loja. Essa tabela irá conter as faixas de CEP disponíveis para entrega bem como o prazo e outras informações. Um modelo desse CSV vai junto com o pacote do modulo, sempre siga este mesmo padrão ao gerar o csv. Para subir a tabela acesse no menu superior do menu administrativo de sua loja o item “Metar Logística” e “Configurações”.

No item “Importar .CSV” selecione a tabela e clique em Salvar. Pronto, se tudo der certo sua tabela será importada e você receberá uma mensagem. Atenção, ao subir uma nova tabela todos os dados da tabela anterior serão removidas, então suba a tabela sempre completa com todas as faixas válidas.

Importar .CSV Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado [GLOBAL]

▲ Importe um arquivo CSV com as mais recentes faixas de CEP fornecidas pela transportadora.

✔ Tabela da Metar Logística atualizada com sucesso!
The configuration has been saved.

Shipping Methods Save Config

Valores dos Fretes

Após importar a tabela das faixas de CEP você deve cadastrar no sistema os valores de cada região de entrega. Para isso acesse “Metar Logística” e depois “Valores das Entregas”.

Metar Logística

Valores das Entregas

Configurações

Metar Logística - Gerenciar valores das entregas Adicionar Novo Valor de Entrega

Page 1 of 1 pages | View 20 per page | Total 3 records found Limpar Filtros Buscar

Select All | Unselect All | Select Visible | Unselect Visible | 0 items selected Actions Enviar

ID	Estado	Tipo da Cidade	Peso Mínimo	Min Max	Preço	Preço por KG excedente
Any			De: <input type="text"/> Para: <input type="text"/>	De: <input type="text"/> Para: <input type="text"/>	De: <input type="text"/> Para: <input type="text"/>	De: <input type="text"/> Para: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 6	Acre	Capital	1	3	24	
<input type="checkbox"/> 2	São Paulo	Capital	1	2	20	
<input type="checkbox"/> 1	São Paulo	Interior	1	2	35	5

Será exibida uma tabela com todos os valores de frete cadastrados em sua loja. Para adicionar um novo clique no botão “Adicionar Novo Valor de Entrega” localizado no canto superior direito.

➕ Adicionar Novo Valor de Entrega

Na nova tela que será exibida você deverá preencher os dados do valor de entrega.

No campo Estado você informará o estado em que será baseado o valor informado a seguir, em tipo de cidade você informará se serão consideradas cidades do interior ou da capital. Nos campo peso mínimo e peso máximo você irá configurar o peso mínimo e máximo que serão considerados neste valor. Em preço você irá definir o valor da entrega perante as informações que você preencheu anteriormente. E por fim no campo preço por KG excedente você irá preencher somente esse campo se este valor de entrega que você estiver preenchendo for referente ao peso máximo informado, assim você irá definir o valor por KG excedente ao peso máximo. Por exemplo, o peso máximo será de 14 e a compra do cliente é de 16KG, então ele terá 2KG de excedente, se você definir R\$2 por KG excedente então o valor final da entrega será o valor definido no campo preço + R\$4 que são R\$ * 2KG de excedentes.

Metar Logística - Valores de Entrega Voltar Começar de novo Salvar

Dados da Entrega

Estado *	Acre
Tipo da Cidade *	Capital
Peso Mínimo *	
Peso Máximo *	
Preço *	
Preço por KG excedente	

Para excluir ou editar algum valor já cadastrado é só acessar a tabela e clicar na linha referente ao item que desejar. Ou se quiser excluir diversos valores de uma só vez você pode selecioná-los e no dropbox de ações selecionar “Excluir”.



Ajuda e suporte

Para ajuda e suporte acesse nosso site <http://www.igorludgero.com/> ou mande um email para contact@igorludgero.com.